

Jump List

Le Jump List sono una nuova funzionalità in Windows 7 e che mostrano i file utilizzati di recente per una particolare applicazione o le attività di un'applicazione. Alle Jump list si può accedere cliccando col tasto destro sull'icona di un'applicazione nella barra delle applicazioni, oppure tendndo premuto il tasto sinistro e trascinandolo verso l'alto. In questo secondo caso, la schermata è all'inizio trasparente.




Figura a sinistra – trascinamento con il tasto sinistro

Figura a destra – Apertura con il tasto destro

Mixer

Il Mixer in Windows 7, non solo mostra il volume del dispositivo, ma elenca anche tutte le applicazioni che sono attualmente in esecuzione, che generano suoni.

È possibile controllare l'audio di qualsiasi applicazione da lì e quindi modificarne singolarmente il volume.



Tasti di scelta rapida Assegnare per programmi

Ad ogni applicazione può essere assegnato un tasto di scelta rapida. Un'applicazione viene lanciata quando viene premuto il relativo tasto.

Per creare il tasto di scelta rapida per un'applicazione:

1. Fare clic con il destro sull'icona del programma e selezionare **Proprietà**.
2. Selezionare la scheda **“Collegamento”**
3. Fare clic nella casella **“Tasti di scelta rapida”**
4. Inserire la combinazione da tastiera per quel programma (attenzione: non si può scrivere nel campo, bisogna solo premere i tasti voluti).
5. Premere OK per uscire.
6. Per lanciare l'applicazione, premere i relativi tasti.

Creare nuova istanza di un'applicazione nella Task bar


Nella Taskbar l'istanza di un'applicazione può essere facilmente creata utilizzando il tasto Win + Numero. Il numero è quello della posizione assunta da un programma, sulla barra delle applicazioni.

La figura seguente indica una normale Barra delle Applicazioni. Se si preme Win + 6, si creerà una nuova istanza della sesta icona (Internet Explorer). Win + 1 aprirà le Raccolte. Win + 2 aprirà Windows Media Player e così via.




Personalizzazione pulsante 7 Power.

Il pulsante "Arresta il sistema" in Windows 7 può essere personalizzato con un'altra azione. E' possibile impostare "Riavvia", "Disconnetti", "Ibernazione" ecc. In pratica possiamo impostare l'azione che usiamo più spesso.



Per cambiare l'impostazione del bottone "Power", cliccare con il tasto sinistro sulla Barra delle Applicazioni e scegliere Proprietà. Selezionare la cartella "Menu Start". Nel campo relativo all'Azione del pulsante di alimentazione scegliere l'azione desiderata. In questo esempio scegliamo "Ibernazione".



Dopo aver applicato la modifica, il pulsante si presenterà così:

